

# 6 Export

Zur Exportoberfläche gelangen Sie über die Hauptnavigation, wo sie den Menüeintrag Export auswählen können.

Sie haben die Möglichkeit, bereits vorhandene exportierte Datensätze über „Vorhandene Profile“ aufzurufen oder neue Exporte über „Neuen Export generieren“ zu erstellen.

## Der Export erfolgt über fünf Schritte:

- Auswahl, der gewünschten zu exportierenden Strukturpunkte Auswahl, welche Region, Sprache und Datentypen exportiert werden sollen
- Auswahl, der Unterpunkte welche exportiert werden sollen
- Auswahl, welche Eigenschaften Exportiert werden sollen
- Möglichkeit ein Profil anzulegen (ein Profil ist eine Möglichkeit die vorher eingestellten Optionen zu speichern und jederzeit wieder abzurufen) und diesem einen Namen und eine kurze Beschreibung zu verpassen

Wenn Sie die Schritte abgeschlossen haben, exportiert das PIMbase Ihre Auswahl und legt diese, insofern sie diese gespeichert haben, unter „vorhandene Profile“ ab, wo Sie den Export herunterladen oder direkt über ein Tabellenkalkulationsprogramm öffnen können.

## Bilder exportieren

Möchte man Bilder aus dem PIMbase exportieren muss man bei "neuen Export generieren" spezifisch nach Bildern vorgehen. Dies entscheidet sich bei Step 3.

Hier müssen folgende Punkte angehakt werden:

### Step 3 of 5

- Strukturpunkte exportieren
- Struktureigenschaften exportieren
- Grundpreise exportieren
- An Strukturpunkten und Artikeln angehängte Bilder exportieren
- Bilder zusammenpacken und downloaden

Am Ende hat man dann einen Link, der einen direkt die fertige .ZIP Datei liefert. Diese vorzugsweise mit dem Programm WinRAR öffnen und dementsprechend entpacken.

From:  
<https://www.pcmwiki.de/> - PCM :: WIKI

Permanent link:  
<https://www.pcmwiki.de/doku.php?id=export2&rev=1628492367>

Last update: **2021/08/09 08:59**

